

*Chapitre 2 : Systèmes linéaires libres à un
degré de liberté.*

2.1 Oscillateurs libres

Un système oscillant en absence de toute force *d'excitation*, est appelé oscillateur libre. Le nombre des grandeurs indépendantes intervenant dans le mouvement est appelée degré de liberté.

Un système isolé oscillant à un degré de liberté est déterminé par la coordonnée généralisée q qui est l'écart par rapport à l'équilibre stable.

2.2 Oscillateur harmonique

En mécanique, on appelle oscillateur *harmonique* qui, dès qu'il soit écarté de sa position d'équilibre d'une distance x (ou angle θ), est soumis à une force de rappel opposée et proportionnelle à l'écartement x (ou θ) :


$$F = -Cx$$

C : Une constante positive

2.2.1 Exemples

a) Le système masse-ressort ci-contre est un oscillateur harmonique car la force de rappel est $T = -kx$.

b) La force de rappel du pendule simple est $F_o = -mg \sin \theta$. Le pendule devient un oscillateur harmonique lorsque $\theta \ll 1$: $F_o = -mg \sin \theta \approx -mg \theta$.



2.3 Pulsation propre d'un oscillateur harmonique

On définit l'oscillation harmonique par l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{q}(t) + \omega_0^2 q(t) = 0$$

(En mécanique $q = x, y, z, \theta, \varphi \dots$. En électricité $q = i, u, q$). Où ω_0 est appelée la pulsation propre du système.

On définit la période propre T_0 comme suit :


$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

La solution de cette équation différentielle est de forme sinusoïdale tel que :

$$q(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Où ω_0 est appelée pulsation propre car elle ne dépend que des grandeurs propres à l'oscillateur. A représente l'amplitude des oscillations et ϕ est le déphasage. Les constantes A et ϕ sont déterminées par les conditions initiales suivantes :

$$\begin{cases} q(t=0) = q_0 \\ \dot{q}(t=0) = \dot{q}_0 \end{cases}$$



A- Réponse de la position

B- Réponse de la vitesse


Figure 2.1 : Mouvement oscillatoire libre

Il faut signaler que toutes les oscillations de faible amplitude autour de la position d'équilibre peuvent être assimilées à des mouvements linéaires et l'énergie potentielle peut s'exprimer sous forme quadratique de la coordonnée généralisée q .

En revanche, au-delà d'une certaine amplitude l'oscillation devient non linéaire. Quelques exemples d'applications :

2.3.1 Exemples

a) Trouver à l'aide du PFD l'équation du mouvement du système ci-contre.



- ✓ Calculer sa pulsation propre pour $m=1\text{kg}$ et $k=3\text{N/m}$.
- ✓ Trouver l'amplitude A et la phase ϕ sachant qu'initialement la masse est poussée 2cm vers le bas puis lancée vers le haut à une vitesse de 2cm/s .

Solution

✓ PFD en équilibre : $\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow m\vec{g} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow mg - kz_0 = 0$.

✓ PFD en mouvement : $\sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow m\vec{g} + \vec{T} = m \vec{a} \Rightarrow mg - k(z + z_0) = m\ddot{z}$.

Grace à l'équation d'équilibre $mg - kz_0 = 0$, l'équation du mouvement se simplifie :


$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

✓ La pulsation propre est $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{3} \text{ rad/s}$.

✓ L'équation horaire est : $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) = A \cos(\sqrt{3}t + \phi)$. Utilisons les conditions initiales pour trouver A et ϕ :

$$\begin{cases} z(0) = A \cos \phi = 2\text{cm} \\ \dot{z}(0) = -A \sqrt{3} \sin \phi = -2\text{cm/s} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tan \phi = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{6} \\ A = \frac{2}{\cos \phi} = \frac{2}{\cos \frac{\pi}{6}} \approx \frac{2}{0.866} \approx 1.155\text{cm/s} \end{cases}$$

b) Trouver à l'aide de la loi des mailles l'équation du mouvement de la charge q dans le circuit ci-contre, puis déduire la pulsation propre ω_0 .



Solution :

La loi des mailles s'écrit :

$$\sum V_i = 0 \Rightarrow V_L + V_C = 0$$

$$V_C = \frac{q}{C} \text{ et } V_L = L \frac{di}{dt}, i = \frac{dq}{dt} = \dot{q}$$

$$V_L = L \frac{d}{dt} \dot{q} = L \ddot{q}$$

$$L \ddot{q} + \frac{q}{C} = 0 \Rightarrow L \ddot{q} + \frac{1}{C} q = 0 \Rightarrow \begin{cases} \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0 \\ \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \end{cases}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

La pulsation propre est donc $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

2.4 L'énergie d'un oscillateur harmonique

L'énergie d'un oscillateur harmonique est la somme de ses énergies cinétiques et potentielles :

$$E = T + U$$

- ✓ L'énergie cinétique de translation d'un corps de masse m et de vitesse v est

$$T_{translation} = \frac{1}{2} m v^2. \text{ Pour une bobine } T = \frac{1}{2} L i^2.$$

- ✓ L'énergie cinétique de rotation d'un Corps de moment d'inertie I_Δ autour d'un axe Δ

$$\text{et de vitesse angulaire } \dot{\theta} \text{ est } T_{translation} = \frac{1}{2} I_\Delta \dot{\theta}^2$$

- ✓ L'énergie potentielle d'une masse m dans un champ gravitationnelle constant g est :

$$U_{masse} = +mgh. \text{ Lors d'une ascension d'une hauteur } h$$

- ✓ $U_{masse} = -mgh$. Lors d'une descente d'une hauteur h

- ✓ L'énergie potentielle d'un ressort à boudin de raideur k lors d'une déformation d est

$$U_{ressort} = \frac{1}{2} k d^2. \text{ Pour un condensateur } U = \frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2.$$

- ✓ L'énergie potentielle d'un ressort de torsion de raideur k lors d'une déformation θ


$$\text{est : } U_{ressort} = \left(\frac{1}{2} \right) k \theta^2.$$

Remarque : L'énergie totale $E = T + U$ est conservée (constante) durant le mouvement :

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

Cette équation de conservation donne l'équation du mouvement des systèmes conservés.

2.4.1 Exemple



$$T = \frac{1}{2} m \dot{z}^2$$

$$U = \frac{1}{2} k (z + z_0)^2 - mg (z + z_0)$$

$$U = \frac{1}{2} k z^2 + k z z_0 + \frac{1}{2} k z_0^2 - mg z - mg z_0 = \frac{1}{2} k z^2 + k z z_0 - mg z + \frac{1}{2} k z_0^2 - mg z_0$$

$$U = \frac{1}{2} k z^2 + (k z_0 - mg) z + \frac{1}{2} k z_0^2 - mg z_0$$

Grâce à la condition d'équilibre

$$\left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{z=0} = \left(\frac{1}{2} 2kz + k z_0 - mg = 0 \right) \Big|_{z=0}$$

$$z = 0 : k z_0 - mg = 0$$

Alors U se simplifie $U = \frac{1}{2} k z^2 + \frac{1}{2} k z_0^2 - mg z_0 \Rightarrow U = \frac{1}{2} k z^2 + Cte$

$$E = T + U = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} k z^2 + Cte .$$

$$\frac{dE}{dt} = 0 = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} k z^2 + Cte \right)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{z}^2 \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k z^2 \right) = 0$$

$$\frac{dE}{dt} = \left(\frac{1}{2} m 2 \dot{z} \ddot{z} \right) + \left(\frac{1}{2} k 2 z \dot{z} \right) = 0$$

$$m \dot{z} \ddot{z} + k z \dot{z} = 0 \Rightarrow m \ddot{z} + k z = 0 \Rightarrow \ddot{z} + \frac{k}{m} z = 0$$

Qui est bien l'équation du mouvement trouvée à l'aide du PFD.

2.5 Condition d'équilibre

La condition d'équilibre est $F=0$ si l'équilibre est en $x = x_0$, on écrit $F|_{x=x_0} = 0$. Pour une force

dérivant d'un potentiel $\left(-\frac{\partial U}{\partial x} \right)$, la condition d'équilibre s'écrit :

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=x_0} > 0.$$

L'équilibre d'un système est stable si, une fois écarté de sa position d'équilibre, il y a retourne. Le système retourne à son équilibre si F est une force de rappel. Puisque $F = -Cx$ on aura une force de rappel si $C > 0$.

Comme $\left(-\frac{\partial F}{\partial x} \right) = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right)$, la condition d'équilibre *stable* s'écrit :

$$\left. \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right) \right|_{x=x_0} > 0.$$

Cette condition est aussi une condition d'oscillation.

L'équilibre d'un système est instable si le système ne regagne pas son équilibre lors d'un écartement, c.-à-d. si $C < 0$ la condition d'équilibre *instable* s'écrit donc :


$$\left. \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right) \right|_{x=x_0} < 0$$

Pour les rotations les équations précédentes deviennent :

$$\left. \left(\frac{\partial U}{\partial \theta} \right) \right|_{\theta=\theta_0} > 0, \left. \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \right) \right|_{\theta=\theta_0} > 0, \left. \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \right) \right|_{\theta=\theta_0} < 0.$$

2.5.1 Exemple

Trouver les positions d'équilibre et leur nature pour le système ci-contre.



Solution

L'énergie potentielle lors d'un écartement θ de la verticale est :

$U = -mgh = -mgl(1 - \cos \theta)$ Les positions d'équilibre sont données par

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} (-mgl(1 - \cos \theta)) = -mgl \frac{\partial}{\partial \theta} (1 - \cos \theta) = -mgl \sin \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0$$

Les positions d'équilibres sont donc : $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$.

$$U - mgl(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \right) = \frac{\partial}{\partial \theta} (-mgl \sin \theta) = -mgl \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta = -mgl \cos \theta$$

$$\text{Alors } \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \right) = -mgl \cos \theta$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \right) \Big|_{\theta=0} = -mgl \cos 0 = -mgl < 0 \text{ Alors } \theta = 0 \text{ est une position d'équilibre instable.}$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \right) \Big|_{\theta=\pi} = -mgl \cos \pi = +mgl > 0 \text{ Ce qui implique que } \theta = \pi \text{ est une position d'équilibre}$$

stable.

2.6 Equation de Lagrange (1788)


L'équation de Lagrange (appelée aussi équation d'Euler-Lagrange) est :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q} \right) = 0$$

$L = T - U$ est appelé le *Lagrangien*

L'équation de Lagrange donne aussi directement l'équation du mouvement. (Pour les translations $q = x, y, z$. Pour les rotations $q = \theta, \varphi, \dots$ En électricité $q = q$)

2.6.1 Exemple



$$T = \frac{1}{2} m \dot{z}^2$$

$$U = \frac{1}{2} k z^2 + Cte$$

$$\text{Le lagrangien est : } L = T - U = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 - \frac{1}{2} k z^2 + Cte$$

L'équation du mouvement est donc :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial z} \right) = 0$$

$$\text{Avec } L = T - U = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - \frac{1}{2}kz^2 + \text{cte}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = \frac{\partial}{\partial \dot{z}} \left(\frac{1}{2}m\dot{z}^2 \right) = \frac{1}{2}m \frac{\partial}{\partial \dot{z}} (\dot{z}^2) = \frac{1}{2}m (2\dot{z}) = m\dot{z} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{d}{dt} (m\dot{z}) = m \frac{d}{dt} (\dot{z}) = m\ddot{z}$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{1}{2}kz^2 \right) = -\frac{1}{2}k \frac{\partial}{\partial z} (z^2) = -\frac{1}{2}k (2z) = -kz$$

Alors

$$m\ddot{z} + kz = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0 \\ \ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \end{cases} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Qui est bien l'équation obtenue à l'aide du PFD puis à l'aide de l'équation de conservation.

La solution de l'équation différentielle s'écrit alors : $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$

2.6.1.1 Ressort :




Figure 2.2 : Mouvement oscillatoire d'un ressort.

L'énergie cinétique s'écrit :

$$T = E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

L'énergie potentielle pour des petites oscillations, s'écrit sous la forme :

$$E_p = U = U_k + U_m$$

$$dU_k = -\vec{F}_k d\vec{l} = -F_k dl \cos(\vec{F}_k (\uparrow), d\vec{l} (\downarrow))$$

$$dU_k = -F_k dl \cos(180^\circ)$$

$$\cos(180^\circ) = -1$$

$$dU_k = +F_k dl = kx dx / F_k = kx, dl = dx$$

$$U_k = \int dU_k = \int_0^{x_0+x} kx dx = k \int_0^{x_0+x} x dx = k \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{x_0+x} = \frac{k}{2} [x^2]_0^{x_0+x}$$

$$U_k = \frac{k}{2} [(x_0+x)^2 - 0]$$

$$U_k = \frac{k}{2} (x_0+x)^2 = \frac{k}{2} (x^2 + 2xx_0 + x_0^2) = \frac{k}{2} x^2 + kxx_0 + \frac{k}{2} x_0^2$$

$$U_k = \frac{k}{2} x^2 + kxx_0 + \frac{k}{2} x_0^2 + cte / \frac{k}{2} x_0^2 = cte$$

$$\text{Alors : } U_k = \frac{k}{2} x^2 + kxx_0 + cte$$

$$dU_m = -\vec{F}_m d\vec{l} = -F_m dl \cos(\vec{F}_m (\downarrow), d\vec{l} (\downarrow))$$

$$dU_m = -F_m dl \cos(0^\circ)$$

$$\cos(0^\circ) = +1$$

$$dU_m = -F_m dl = -mg dl / F_m = mg$$

$$U_m = \int dU_m = \int_0^{x+x_0} -mg dl = -mg \int_0^{x+x_0} dl = k[l]_0^{x+x_0} = -mg [(x+x_0) - 0]$$

$$U_m = -mg(x+x_0) = -mgx - mgx_0$$

$$U = U_k + U_m = \frac{k}{2} x^2 + kxx_0 - mgx - mgx_0 + cte$$

$$U = \frac{k}{2} x^2 + (kx_0 - mg)x - mgx_0 + cte / -mgx_0 = cte$$

$$U = \frac{k}{2} x^2 + (kx_0 - mg)x + cte$$

Equilibre

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=0} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{k}{2} \times 2x + (kx_0 - mg)$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=0} : x=0 \Rightarrow \frac{k}{2} \times 2(x=0) + (kx_0 - mg)$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \Rightarrow (kx_0 - mg) = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{mg}{kx_0}$$

$$U = \frac{k}{2} x^2 + cte$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 + cte$$

L'équation de mouvement est de la forme :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right) = 0$$

$$\text{Avec } L = T - U = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 + cte$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{\partial}{\partial \dot{x}} (\dot{x}^2) = \frac{1}{2} m (2\dot{x}) = m\dot{x} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{d}{dt} (m\dot{x}) = m \frac{d}{dt} (\dot{x}) = m\ddot{x}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{1}{2} k x^2 \right) = -\frac{1}{2} k \frac{\partial}{\partial x} (x^2) = -\frac{1}{2} k (2x) = -kx$$

$$\text{Alors } m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0 \\ \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \end{cases}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

La solution de l'équation différentielle s'écrit alors :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

2.6.1.2 Pendule simple :




Figure 2.3 : Mouvement Oscillatoire d'un pendule simple

$$o\vec{m} = \begin{cases} x = l \sin \theta \\ y = l \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \vec{v} = \begin{cases} \dot{x} = l\dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y} = -l\dot{\theta} \sin \theta \end{cases}$$

$$|\vec{v}|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (l\dot{\theta})^2$$

L'énergie cinétique s'écrit :

$$T = E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$\dot{x} = l\dot{\theta}$$

$$T = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$$

Pour l'énergie potentielle on a :

$$dU_m = -\vec{F}_m d\vec{l} = -F_m dl \cos(\vec{F}_m (\downarrow), d\vec{l} (\downarrow))$$

$$dU_m = -F_m dl \cos(0^\circ)$$

$$\cos(0^\circ) = +1$$

$$dU_m = -F_m dl = -mgdl / F_m = mg$$

$$U_m = \int dU_m = \int_0^h -mgdl = -mg \int_0^h dl = k[l]_0^h = -mg[h-0]$$

$$U_m = -mgh$$

$$\cos \theta = \frac{h}{l} \Rightarrow h = l \cos \theta \Rightarrow U_m = -mgl \cos \theta$$

Alors

$$U = E_p = -mgl \cos \theta + cte$$

Alors, le Lagrangien du système s'écrit :

$$L = E_c - E_p = T - U = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta + cte$$

L'équation de mouvement pour des petites oscillations, est :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial \theta} \right) = 0$$

$$\text{Avec } L = E_c - E_p = T - U = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta + cte$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} \left(\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \right) = \frac{1}{2}ml^2 \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} (\dot{\theta}^2) = \frac{1}{2}ml^2 (2\dot{\theta}) = ml^2\dot{\theta} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = \frac{d}{dt} (ml^2\dot{\theta}) = ml^2 \frac{d}{dt} (\dot{\theta}) = ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} (mgl \cos \theta) = mgl \frac{\partial}{\partial \theta} (\cos \theta) = -mgl \sin \theta$$

$$\text{Alors } ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0$$

A faible amplitude $\sin \theta \approx \theta$

$$\text{Alors : } ml^2\ddot{\theta} + mgl\theta = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0 \\ \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \end{cases}$$

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

La solution de l'équation différentielle s'écrit alors :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

2.6.1.3 Système de torsion :

Un corps rigide de moment d'inertie J_0 oscille autour d'un axe avec une constante de torsion k_t .




Figure 2.4 : Mouvement oscillatoire de torsion

L'énergie cinétique s'écrit :

$$E_c = T = \frac{1}{2} J_0 \dot{\theta}^2$$

Pour l'énergie potentielle on a :

$$E_p = U = \frac{1}{2} k_t \theta^2$$

Le Lagrangien du système s'écrit alors :

$$L = E_c - E_p = T - U = \frac{1}{2} J_0 \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} k_t \theta^2 + cte$$

L'équation différentielle s'écrit :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial \theta} \right) = 0 \quad \text{Avec : } L = E_c - E_p = \frac{1}{2} J_0 \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} k_t \theta^2 + cte$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = J_0 \dot{\theta} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = J_0 \ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -k_t \theta$$

$$J_0 \ddot{\theta} + k_t \theta = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{\theta} + \frac{k_t}{J_0} \theta = 0 \\ \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{k_t}{J_0} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{J_0}}$$

La solution de l'équation différentielle s'écrit alors :

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$